

DMA Version 4.3 release notes

Viktigt: Innan du installerar DMA 4.x så måste du uppdatera övriga tjänster.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Autoupdater | 4.0 eller senare |
| 2. Autoupdater-Webb | 4.0 eller senare |
| 3. DHCP-Windows-service | 4.0 eller senare |

Säkerhetsuppdateringar

Som alltid är alla säkerhetsuppdateringar för använda programpaket uppdaterade.

Rättning editera enhet

Vid editering av enhet kunde ibland sista fältet vara svårt att editera då det inte tog klick från mus, detta är nu rättat.

Rättning, automatisk utloggning vid inaktivitet

Beroende på webbläsare så kunde den automatiska utloggningen vid inaktivitet ge felmeddelande, detta är nu rättat.

Förbättrad prestanda vid synkronisering från ISE

Prestandan är förbättrad vid synkronisering från ISE då många enheter har "purgats" i ISE.

Systemloggen rensad från "hemliga" uppgifter (version 4.2.0.1)

Systemloggen i DMA loggar alla förändringar av konfigurationen i DMA (inställningar, anpassade fält mm)

När det gäller ändring av känsliga uppgifter såsom användarnamn och lösenord på konton (tex ISE, Catalyst Center, Cisco Prime och liknande), så lagras dessa nu inte längre i systemloggen, dessutom så rensas systemloggen på sådana uppgifter om de eventuellt skulle ha lagrats där.

Ny hantering i DMA för att rensa upp borttagna enheter

DMA har tidigare alltid behållit (*) borttagna enheter (för historik, loggning mm), detta för att alltid kunna få en historik bakåt över vilka enheter funnits, återkommer odyl.

Dock så efter några år nu med DMA så vill man gärna rensa upp äldre enheter för att minska datamängden.

Under Allmänna inställningar -> Borttagning av enheter i DMA, så kan man nu ställa in hur länge enheter ska behållas innan de permanent tas bort från DMA, samt när på dygnet hanteringen ska köras.

Som standard är detta värde 730 dagar, dvs ca 2 år innan enheter tas bort permanent ifrån DMA.

Under tjänster finns nu tjänsten "Rensa borttagna enheter i DMA" för manuell aktivering av borttagningen, och att se på loggarna för detta.

(*) Med borttagna enheter menas sådana enheter som är "purgade" från ISE, eller borttagna via DMA, dvs enheterna finns inte längre aktivt i ISE.

Allmänna inställningar

Inloggad som: ADMIN

Generella inställningar för DMA.

Spara

Användarkonton

Borttagning av enheter i DMA

Cisco Catalyst Center

Cisco Prime

Databas/certifikat

DHCP

Gränssnitt

Intern cachning

ISE-synkronisering

Logg

☒ Flytta enheter till papperskorgen vid automatisk borttagning? (alt. enheten tas bort direkt)

☐ Sätt statisk grupp tilldelning när en tidsstyrd enhet med automatik flyttas till papperskorgen

Antal dagar innan permanent rensning

730

Antal dagar efter borttagning av enheter i DMA innan enheterna permanent tas bort från DMA.

Tid på dygnet för permanent rensning

01:00

Tid på dygnet för permanent rensning av borttagna enheter i DMA

Accessbegränsning av "ISE custom attributes"

I DMA så kan man koppla upp **Custom attributes** definierade i ISE, och editera/presentera dessa i DMA.

Dessa attribut kan användas som enbart meta-data i ISE och DMA, men även för finstämmd accesskontroll.

Man kan nu välja vilka attribut som är relevanta för resp. enhetsgrupp.

Detta innebär att endast om en enhet ligger i en viss enhetsgrupp så ger DMA möjlighet att editera / presentera ett specifikt anpassat fält.

Ändra på anpassat fält

Källa

ISE custom attribute

* Fältnamn i ISE

device-type

* Rubrik för fält

Device-type

Beskrivning

Fältpyp

Text

☐ För samtliga enhetsgrupper

För enhetsgrupper

Klicka här för att välja

Välj de enhetsgrupper fältet är relevant för

Sorteringsordning

15

Ange i vilken ordning som fältet ska presenteras ut mot användare. Anpassat fält med lägst sorteringsindex visas först.

☐ Fältet ska vara obligatoriskt att fylla i

☒ Fältet ska visas i tabellen på sidan "Enheter"

☐ Kan man söka på detta fält

☐ Kan man sortera på detta fält i enhetslistan

☒ Fältet ändras ej via DMA, endast presentation

* Obligatoriskt fält

Spara

Avbryt

Här kan man välja om attributet ska vara relevant för samtliga enhetsgrupper (vilket är standardinställningen), alternativt specificera exakt vilka enhetsgrupper fältet ska hanteras för.